

## הוראות הפעלה\* תהליך השמדת מלאי

### מטרת התהליך

תעודת השמדת מלאי נרשמת לצורך הורדה מהמלאי של פריטים כחלק מתהליך בקרת איכות, טיפול במלאי מת וכד'.

### תשתיות

הוגדר לפחות סטטוס אחד של מלאי המאופיין **מותר להשמדה**.

### תיאור התהליך

- יש להיכנס למסך [השמדות מלאי](#).
- יש לציין **תאריך** ביצוע ההשמדה. מספר תעודה יוקצה אוטומטית ולתעודה יוקצה **סטטוס** "טיוטא".
- ניתן למלא פריטים כלליים בשדה **פריטים**.
- בלשונית **פריטים כלליים**, יתמלא אוטומטית **מחסן** ברירת מחדל שהוגדר במערכת. ניתן לציין **מחסן** אחר ואיתור לפי הצורך.
- בעמודה **קוד סיבת השמדה**, ניתן לבחור את קוד סיבת ההשמדה (העמודה **תאור סיבת השמדה** תתמלא אוטומטית).  
**הערה**: סיבות השמדה מוגדרות במסך [סיבות השמדה](#).
- יש להיכנס למסך הבן **השמדת מלאי - פירוט** ולפרט את הפריטים שברצונך להשמיד:
  - יש לציין את **מק"ט** הפריט, תאור הפריט יוצג אוטומטית.
  - יש לציין את **סטטוס** המלאי אותו יש לגרוע. (שים לב, יתקבל רק סטטוס בעל אפיון **מותר להשמדה**)
  - מחסן ואיתור** יתמלאו אוטומטית לפי הערכים במסך האב. ניתן לשנותם לפי הצורך.
  - יש לציין את **כמות** המלאי שיש להשמיד.**הערה**: לאחר הקלדת הכמות להשמדה ועם מעבר לשדה או מסך אחר, נתוני הכמות יישמרו ויתרות המלאי יעודכנו בהתאם.
- יש לחזור למסך [השמדת מלאי](#) ולהעביר את התעודה לסטטוס המתאים.
- כדי להדפיס את התעודה, יש להריץ את התוכנית **הדפסת תעודת השמדת מלאי** מתפריט הפעולות (במסך).  
**הערה**: ההדפסה תכלול חתימה ופריטים מזהים של מדווח ההשמדה.
- כדי לבצע שינויים בתעודה לאחר סגירתה יש להריץ את התוכנית **ביטול סגירת תעודה** מתפריט הפעולות במסך. התוכנית תעביר את התעודה לסטטוס **טיוטא**. לאחר ביצוע השינויים יש להעביר את התעודה לסטטוס הבא.

### תוצאה

- יתרת המלאי תופחת במחסן הנתון, בהתאם לפירוט בתעודת ההשמדה.

\* על הלקוח לוודא לפני הפעלת ההוראות ע"י המשתמשים במערכת "חיה", את מידת התאמתן לתהליכי העבודה הייחודיים הנהוגים אצלו.